

# Så planterar du din SURRANDE SOMMARÄNG



# Plantering av Surrande sommaräng

*Denna anvisning är tillämplig för plantering och skötsel av örtpluggar i Startpaketet för en surrande sommaräng från Alnarp Cleanwater.*

## Förvaring

Om inte plantering utförs direkt vid leverans ska brättena med plantorna placeras på en skuggig plats direkt på marken där de inte riskerar att bli för blöta vid kraftigt regn. Om plantorna är torra vattna tills rotklumpen är genomfuktad. Om plantorna lagras i mer än en vecka, se till att rötterna inte växer fast i marken under brättena.

## Markberedning

Växtbädden på planteringsytan ska vara väl-dränerad och jordens näringsstatus ska vara anpassad efter växtvalet. För ängsvegetation uppnås bäst resultat på näringsfattiga jordar, exempelvis sand/mojordar eller fattiga alvjordar. Beroende på den befintliga jordens kvalitet kan den behöva förbättras alternativt kompletteras med ny växtjord.

Jorden ska vara fri från fleråriga roto-gräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att marken täcks med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före plantering.

En alternativ lösning vid behov av snabb åtgärd är att placera en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna överlappas ordentligt. Påför därefter 200 mm ogräsfri jordblandning ovanpå fiberduken.

Luckra jorden om den är kompakterad, kratta och genomvattna jorden ordentligt.

## Plantering

Plantering ska göras under perioden april till september i god tid före vintern. Om plantering görs vid annan tidpunkt finns risk för vinterskador och/eller torkskador efterföljande vår.

Om plantorna är torra ska de vattnas igenom så att jordklumpen är genomfuktad före plantering. Då blir det enklare att lossa plantan från brättet. Om den är hårt rotad tryck upp pluggen underifrån med en pinne. En liten planteringsspade kan användas vid plantering.

1. Sprid fröerna jämnt för hand eller med valfritt redskap det går bra att blanda en del fröer med två delar vetekli eller sågspån). Efter sådd mylla ner fröernaytligt med kratta.
2. Gräv hål med en planteringsspade motsvarande pluggjordens djup + 2 cm. räkna 12 plantpr per kvadratmeter.
3. Släpp ner en liten nypa långtidsverkande startgödsel (ca 7 g gödsel/planta) samt plantan i hålet.
4. Säkerställ att hela rotklumpen kommer ner i jorden. (Sticker pluggen upp över jorden kan den lätt torka eller dras upp av fåglar)
5. Trampa/tryck försiktigt till jorden runt plantan så att den sitter fast ordentligt och god kontakt bildas mellan rötter och jord.
6. Etableringsbevattna: Genomvattna hela den nyplanterade ytan direkt efter planteringen för att aktivera rotsystemet.
7. Under 3–4 veckor efter plantering krävs regelbunden bevattning. Säkerställ att vattnet tränger ner genom underliggande jordlager vid varje tillfälle.

## Skötsel

- Rensa bort dött växtmaterial och skräp.
- Dra upp ogräs med rötterna.
- Ängsytor ska slås en gång varje år efter avslutad blomning för att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs.
- För arter med ängskaraktär är gödsling generellt inte nödvändigt. Om vegetationen visar tecken på näringsbrist rekommenderas måttlig närings-tillförsel under april-juni.

